

Web: [www.supergarne.com](http://www.supergarne.com)

Mail: [info@supergarne.com](mailto:info@supergarne.com)

**Fragen zur Anleitung: [supergarne@email.de](mailto:supergarne@email.de)**

**SUPERGARNE®**

*"Mit Liebe selbstgestrickt"*

## Anleitung für gestrickte Filzschuhe

### FILZSCHUHE

#### Das brauchen Sie:

- Filzwolle Supergarne Nr.1 je nach Größe 2 bis 5 Wollknäule á 50 g
- Größentabelle von Filzwolle Supergarne Nr.1
- Nadelstärke Nr. 8 - eine Rundnadel oder 2 lange Stricknadeln von 34 cm Länge und ein 5er Nadelspiel.
- eine Wollnähnaedel (runde Spitze) für das Zusammennähen der Filzschuh-Spitze und -Ferse
- eine Schere
- eine Waschmaschine, etwas Waschpulver, 2 - 3 Tennisbälle

#### TIPP 1

Bambusnadeln gleiten sehr gut in den Händen, sind trotzdem griffig, vor allem leicht und fasst geräuschlos!

#### TIPP 2

Sicherheitsnadeln dienen zum Maschen-Reihen markieren – jede 10-te Reihe bzw. offene und geschlossene Reihen - und erleichtert enorm die Reihenzählerei!

**Bitte beachten:** Die Anschlagsreihe wird nicht mitgezählt.

### MASCHENPROBE

**Idealerweise fertigen Sie eine Maschenprobe an, um mit den Modellmaßen in der Größentabelle ca. übereinzustimmen:**

- Nadelstärke 8
- Anschlag 20 Maschen und 30 Reihen glatt rechts stricken (Hinreihe rechte Maschen, Rückreihe linke Maschen)
- markieren Sie nun mit einem Faden oder mit 4 Sicherheitsnadeln die Fläche von 10 cm x auf 10 cm.....
- ... gestricktes Modellmaß - 12 Maschen x 16 Reihen
- waschen mind. 2 Stunden bei 40°G mit 2-3 Tennisbällen, Waschmittel
- gefilztes Modellmaß - die Fläche 10 cm x 10 cm ist geschrumpft auf ca. 7,5 cm Maschenbreite x ca. 6,5 cm Reihenhöhe

#### Hinweis

Bitte beachten Sie bei Ihrer Filz-Woll-Bestellung, dass die Maschenprobe von ca. 20 Gramm im Knäuelverbrauch/Tabelle schon enthalten ist.

#### Achtung

Der Einsprung beim Waschen kann nicht 100 % berechnet werden. Der Grad der Verfilzung hängt von vielen unterschiedlichen Faktoren ab – lesen Sie „**Naturprodukt Wolle**“ - , durchschnittlich beträgt er ca. 30 - 40 % nach dem Waschen.

Anleitung erstellt von Beate Theuer für SUPERGARNE. *Diese Anleitung darf für den privaten Gebrauch verwendet werden, nicht für kommerzielle Nutzung.*

Web: [www.supergarne.com](http://www.supergarne.com)

Mail: [info@supergarne.com](mailto:info@supergarne.com)

[Fragen zur Anleitung: supergarne@email.de](mailto:supergarne@email.de)

**SUPERGARNE®**

*"Mit Liebe selbstgestrickt"*

## Filzschuh in 8-Schritten

### Schritt 1 – Der Maschenanschlag

Die Anzahl an aufzunehmenden Maschen (Maschen-Anschlag) entnehmen Sie der Größen-Tabelle.

#### **Beispiel Schuhgröße 37**

Möchten Sie z.B. Filzschuhe in Schuhgröße 37 herstellen, so müssen Sie 34 Maschen aufnehmen (Tabelle).

#### **Strick-Nadel Nr. 8:**

Eine Rundstricknadel oder auch 2 Stricknadeln von 34 cm Länge oder vom 5-er Nadelspiel zwei Stricknadeln. Diese bestücken Sie an den Enden mit einem Korkeinsatz als Stopper, sodass die Maschen nicht von der Nadel fallen können.

#### **TIPP**

Bemessen Sie den Anfangsfaden reichlich, da dieser Restfaden sich bestens zum Vernähen der Fersennaht eignet und erspart somit doppelte Arbeit.

### Schritt 2 – Die Ferse, das Stricken der offenen Reihen

Die ersten und offenen Reihen entsprechen der Ferse und werden glatt rechts gestrickt, d.h. im Wechsel Hinreihe rechte Maschen, Rückreihe linke Maschen. Die Anzahl der offenen Reihen je nach Größe entnehmen Sie der Tabelle. Anschließend kommt das Fußteil mit den geschlossenen Reihen.

#### **Beispiel Schuhgröße 37**

- 29 offene Reihen (Tabelle)
- Strickbreite beträgt bei 34 Maschen-Anschlag ca. 27,5 bis 28 cm

### Schritt 3 – Wechsel von der Rundnadel auf das Nadelspiel

Um die Schuhe oben/späterer Fußspann zu schließen, müssen Sie die Maschen gleichmäßig auf 4 Nadeln eines 5-er Nadelspiel (8mm) verteilen.

Die erste und letzte Nadel sind der spätere Fußspann und die zwei mittleren – zweite und dritte Nadel - sind die spätere Sohle.

#### **TIPP**

Wollen Sie im Fußteil verschiedenfarbige Streifenmuster stricken, so wechseln Sie die Farben unten/Sohle zwischen der zweiten und dritten Nadel, denn der Farbwechsel wird immer unschön zu sehen sein – auch gefilzt.

#### **Beispiel Schuhgröße 37**

34 Maschen werden auf vier Nadeln verteilt

- erste Nadel 8 M - Fußspann

Anleitung erstellt von Beate Theuer für SUPERGARNE. *Diese Anleitung darf für den privaten Gebrauch verwendet werden, nicht für kommerzielle Nutzung.*

Web: [www.supergarne.com](http://www.supergarne.com)

Mail: [info@supergarne.com](mailto:info@supergarne.com)

**Fragen zur Anleitung: [supergarne@email.de](mailto:supergarne@email.de)**

**SUPERGARNE®**

*"Mit Liebe selbstgestrickt"*

- zweite Nadel 9 M - Sohle
- dritte Nadel 9 M - Sohle
- vierte Nadel 8 M – Fußspann

## **Schritt 4 – Vordere Mitte schließen**

Für bequeme Schuhe müssen Sie nun zwei zusätzliche Maschen vorne in der Mitte beim Schließen der ersten Runde aufnehmen – auf Ihrer ersten und letzten Nadel.

### **Beispiel Schuhgröße 37**

Es sind nun auf allen vier Nadeln jeweils 9 Maschen verteilt  
9 – 9 – 9 – 9 (Tabelle)

### **Bitte beachten**

Sind mit den zwei extra Maschen die Maschenanzahl auf den vier Nadeln ungleichmäßig – je nach Schuhgröße, so werden immer auf der ersten und letzten Nadel je eine Masche mehr verteilt, da sich hier der Fußspann befindet und mehr Volumen braucht.

### **TIPP**

Bei eher schmalen Füßen brauchen Sie die zwei extra Maschen nicht aufnehmen. Bei Größe 37 müssen Sie aber dann die Maschen auf die vier Nadeln wie folgt verteilen: 9 – 8 – 8 – 9

## **Schritt 5 – Fußteil, das Stricken der geschlossenen Runden**

Die geschlossenen Runden werden mit rechten Maschen weiter gestrickt.

### **Beispiel Schuhgröße 37**

- 29 Reihen (Tabelle)

## **Schritt 6 – Fußspitze**

Beginnen Sie die Abnahme der Maschen immer oben am Fußspann....

### **Möglichkeit 1**

- jeweils die ersten zwei Maschen jeder Nadel rechts zusammen stricken
- Beginn erste Nadel
- Filzschuhspitze wird rund

### **Möglichkeit 2**

- jeweils die letzte zwei Maschen jeder Nadel rechts zusammen stricken
- Beginn letzte, vierte Nadel
- Filzschuhspitze wird rund

### **Möglichkeit 3 – für Sockenstrick-Köner**

- Arbeiten sie eine klassische Sockenspitze

Anleitung erstellt von Beate Theuer für SUPERGARNE. *Diese Anleitung darf für den privaten Gebrauch verwendet werden, nicht für kommerzielle Nutzung.*

Web: [www.supergarne.com](http://www.supergarne.com)

Mail: [info@supergarne.com](mailto:info@supergarne.com)

**Fragen zur Anleitung: [supergarne@email.de](mailto:supergarne@email.de)**

**SUPERGARNE®**

*"Mit Liebe selbstgestrickt"*

- Beginn letzte, vierte Nadel
- Die Filzschuhspitze wird etwas flacher

...bis sich auf jeder Nadel nur noch drei Maschen befinden. Schneiden Sie den Wollfaden ab - ca. 25 cm - und ziehe mit diesem die verbleibenden 12 Maschen 1-2 x zusammen. Anschließend innen gut vernähen.

## **Schritt 7 – Zusammennähen der Ferse**

Nachdem die Schuhspitze vernäht ist, verschließen Sie die Ferse. Verbinden Sie die Maschenglieder der Anschlagreihe schön flach miteinander. Dafür können Sie den Anfangsfaden benutzen, der beim Maschenanschlag reichlich bemessen wurde. Beim Schließen darauf achten, dass die Fersennaht eher ein bisschen eingehalten als zu sehr ausgedehnt wird.

### **Beispiel Schuhgröße 37**

- Filzschuhlänge vor dem Filzen beträgt ca. 44 cm (Tabelle)

### **TIPP**

Legen Sie dazu die Schuhe seitlich aufeinander - wie Socken - und messen von der Ferse bis zur Fußspitze.

## **Schritt 8 – Verfilzen in der Waschmaschine**

Die gestrickten Schuhe bei 40°C in der Waschmaschine filzen - alleine. Hintergrund ist, dass die Schuhe, um richtig gut zu verfilzen, so frei wie möglich in der Waschmaschine bewegt und möglichst viel Wasser abbekommen müssen.

### **Wählen Sie dazu ....**

- das Buntwasch- oder Baumwollprogramm 40°C (mindestens 2 Stunden) oder Pflegeleicht 40°C
- Umdrehungszahl beim Schleudern 800 - 1000
- kein Spar- oder Kurzprogramm,
- (Bunt-) Waschmittel ohne optischen Aufheller und
- keinen Weichspüler

Um den Filzvorgang zusätzlich zu unterstützen geben Sie - falls vorhanden, noch 2 -3 Tennisbälle in die Waschmaschine dazu.

Nach dem Waschen die gefilzten Schuhe sofort in Form bringen bzw. ziehen und mit Zeitungspapier oder Bläschenfolie gründlich ausstopfen. Am Besten aber in die noch feuchten Schuhe 5 Minuten lang hinein schlüpfen. Sind die Schuhe nach dem ersten Waschen noch zu groß, dann einfach nochmals waschen ca. eine halbe oder eine Stunde mit 40°C.

### **Beispiel Schuhgröße 37**

- Filzschuhlänge beträgt nach dem Filzen ca. 25 cm (Tabelle)

Anleitung erstellt von Beate Theuer für SUPERGARNE. *Diese Anleitung darf für den privaten Gebrauch verwendet werden, nicht für kommerzielle Nutzung.*

Web: [www.supergarne.com](http://www.supergarne.com)

Mail: [info@supergarne.com](mailto:info@supergarne.com)

**Fragen zur Anleitung: [supergarne@email.de](mailto:supergarne@email.de)**

**SUPERGARNE®**

*"Mit Liebe selbstgestrickt"*

### **TIPP – Anti-Rutsch Behandlung**

Sie können Ihre Filzschuhe wie dicke Socken tragen oder auch die Sohle der Filzschuhe gegen Rutschen behandeln. Dafür eignen sich entweder im Handel erhältliche Filzsohlen mit Gummistopper, welche angenäht werden, aufbügelbare ABS-Stopper oder Latexmilch.

### **Erklärungen zum Naturprodukt Wolle**

Das Schrumpfverhalten von reiner Wolle unterliegt natürlichen Schwankungen, doch gibt es auch erklärbare Faktoren.

#### **- Wolleigenschaften**

Dunkle Farben schrumpfen stärker als ganz helle Farben, das hängt unter anderem mit der Intensität des Färbeprozesses zusammen. Melange-Garne schrumpfen stärker, so dass man sie generell eine Nummer größer stricken kann, oder die Waschtemperatur etwas verringert um das gewünschte Ergebnis zu erhalten.

#### **- Waschvorgang**

Auswirkungen auf den Schrumpfvorgang hat zum Beispiel die Anzahl der Strickstücke in der Waschmaschine, sowie die Waschtemperatur und das verwendete Flüssigwaschmittel.

#### **- Maschenbild**

Lockere Maschen schrumpfen stärker, fest gestrickte Maschen schrumpfen weniger stark. Um das gewünschte Filzergebnis zu erreichen wäre es daher sinnvoll, eine Nadelstärke mehr oder weniger zu verwenden als üblich.