

Web: www.supergarne.com
Mail: info@supergarne.com
Fragen zur Anleitung: supergarne@email.de

SUPERGARNE®
"Mit Liebe selbstgestrickt"



Häkel-Anleitung für Filzschuhe in Größe 38/39

Für einen Schuh in Größe 38/39 benötigen Sie etwa 200 g SUPERGARNE Filzwolle Nr.1 oder Filzwolle Nr. 2 fine doppelfädig.

Der Schuh wird in drei miteinander verbundenen Teilen mit festen Maschen gehäkelt: Fußspitze, Fußsohle, Ferse + Abschlussrunde

LM = Luftmasche ~ FM = feste Masche ~ KM = Kettmasche ~ HST= halbes Stäbchen

Fußspitze

1. In einen Fadenring 8 FM häkeln, mit einer KM schließen (die folgenden Reihen mit je einer Wende-LM beginnen, und in die darunterliegende letzte FM der Vorrunde einstechen)
2. 1 LM, in die letzte FM der Vorrunde einstechen und in jede FM der Vorrunde 2 FM häkeln = 16 FM, Runde mit einer KM schließen
3. 1 LM, in die letzte FM der Vorrunde einstechen, jede 3. FM doppelt in eine FM der Vorrunde häkeln, 1 weitere FM am Ende der Runde = 21 FM, mit 1 KM schließen - wenden
4. 1 LM, 21 FM häkeln - wenden
5. 1 LM, jede 3. FM doppelt häkeln = 28 FM - mit 1 KM schließen - wenden
6. - 14. Reihe 28 FM häkeln - jede Reihe mit 1 KM schließen - wenden
15. in die 7. und 7.letzte Masche 2 FM häkeln = 30 FM - mit 1 KM schließen - wenden
16. 1 LM, 30 FM - mit 1 KM schließen - wenden
17. in die 8. und 8.letzte Masche 2 FM = 32 FM, mit 1 KM schließen, Faden durch die Schlinge ziehen und bei etwa 5 cm abschneiden

Fußsohle

Der abgeschnittene Faden ist das Maß für die Mitte der Schuhsohle. Wir benötigen nun 25 FM für den Beginn der Sohle inkl. Seitenteil und zählen für den Anfang von der Mitte/Faden aus 1 x 12 Maschen nach rechts, dort einstechen,

18. 1 LM und 25 FM „zurückhäkeln“, den Mittelfaden mit einarbeiten, die Arbeit wenden und OHNE LM mit 1 FM die 1. und 2. Masche der Vorrunde zusammen abmaschen, weitere FM häkeln und am Ende nochmals mit der letzten FM die vorletzte und letzte Masche zusammen häkeln/abmaschen = 23 FM - WENDEN ohne LM

Anleitung erstellt von Gerti Gruisinga für SUPERGARNE. Diese Anleitung darf für den privaten Gebrauch verwendet werden, nicht für kommerzielle Nutzung.

19. mit 1 FM die 1. und 2. Masche der Vorrunde zusammen abmaschen, weitere FM häkeln und am Ende nochmals mit der letzten FM die vorletzte und letzte Masche zusammen häkeln/abmaschen = 21 FM - wenden

20. -26. Reihe 1 LM, 21 FM – nach jeder Reihe WENDEN

27. 1 LM, 6 FM, in die 6. FM => 2 FM, weitere 9 FM, in die 6.letzte Masche 2 FM - wenden

28. 1 LM, 23 FM - wenden

29. 1 LM, in die 7. FM => 2 FM, weitere 9 FM, in die 7.letzte Masche 2 FM – 6 FM - wenden

30. 1 LM, 25 FM – wenden

31. 1 LM, in die 8. FM=> 2 FM, weitere 9 FM, in die 8.letzte Masche 2 FM, Faden durch die Schlinge ziehen, bei etwa 5 cm abschneiden

=> für den nächsten Schuh zählen Sie 13 FM nach rechts und beginnen dann mit den 25 FM wie oben angegeben.

Ferse

Zählen Sie an der letzten Reihe des Fußsohlenteils 10 Maschen ab, in dieser Masche beginnt der Fersenteil. Wir häkeln nun jeweils **9 FM in 14 Reihen** für die Ferse, **wenden OHNE LM** – und nehmen bis zur 4. Reihe 1 FM der Vorrunde dazu, ab der 5. Reihe in jeder 2. Reihe **2 FM** der Vorrunde mit der 9. FM zusammenhäkeln

1. - 4. Reihe 8 FM, mit der 9. FM die 10. FM der Vorrunde zusammenhäkeln = 9 FM – wenden OHNE LM

5. - 14. Reihe wie beschrieben im Wechsel am Ende einer Reihe 1 bzw. 2 FM der Vorrunde zusammenhäkeln – zuletzt den Faden durch die Schlinge ziehen und bei etwa 5 cm abschneiden

Abschlussrunde

Beginnen Sie nun die Abschlussrunde, um dem Schuh eine gute Form und Stabilität zu geben: etwa in der Mitte des Fersenteils einstechen und eine Runde FM oder HST häkeln. Jeweils an der Eckverbindung zwischen Fersenteil und Seitenteil zwei Maschen zusammenhäkeln. Ebenfalls zwei Maschen zusammenhäkeln an der Eckverbindung Seitenteil/Fußspitze.



Für einen höheren Schaft können Sie weitere Reihen FM oder HST häkeln. Ermitteln Sie dazu am Abschluss der Fußspitze die Mitte und beginnen Sie die Reihe(n) ab dieser Mittelmasche. Für den Fußanstieg die 1. und letzte Masche nicht verbinden.

Zipfel

An einem klassischen Filzschuh dient ein Zipfel nicht nur als eyecatcher, sondern ermöglicht auch einen geschmeidigeren Einstieg in den Schuh.

Der Zipfel wird in halben Stäbchen gehäkelt. Zählen Sie über dem Fersenteil 9 Maschen ab und beginnen Sie mit

- 1 LM, 9 HST, wenden
- 1 LM, 9 HST, wenden
- ohne LM die 1. und 2. Masche der Vorrunde zusammen in ein HST häkeln, 5 HST, die letzte und vorletzte Masche der Vorrunde zusammen in ein HST häkeln = 7 M, wenden
- 1 LM, 7 HST, wenden
- ohne LM die 1. und 2. Masche der Vorrunde zusammen in ein HST häkeln, 3 HST, die letzte und vorletzte Masche der Vorrunde zusammen in ein HST häkeln = 5 M, wenden
- 1 LM, 5 HST, wenden
- ohne LM die 1. und 2. Masche der Vorrunde zusammen in ein HST häkeln, 1 HST, die letzte und vorletzte Masche der Vorrunde zusammen in ein HST häkeln = 3 M, wenden
- die 3 M zusammen in ein HST abmaschen
- 5 LM häkeln, die Schlinge durchziehen und bei etwa 5-7 cm abschneiden

Waschen ...

...Sie die Schuhe bei 40° mit flüssigem Vollwaschmittel in der Waschmaschine und ziehen Sie sie anschließend an um sie in Form zu bringen. Zum Trocknen entweder auf eine Schuhleiste ziehen oder mit Zeitungspapier/Tüchern ausstopfen.

Nach dem Trocknen können Sie Sohlenlatex auftragen um die Schuhe rutschfest und langlebig zu machen. Das Auftragen ist kinderleicht! Das Material ist in unserem Shop erhältlich.



Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Nacharbeiten!

Herzliche Grüße,
Ihr SUPERGARNE-Team
Gerti Gruisinga

www.supergarne.com – bei uns finden Sie Filzwohle, Sockenwohle, Wolle zum Färben, Handstrickgarne und Zubehör in großer Auswahl. SUPERGARNE, Super Preise!

Anleitung erstellt von Gerti Gruisinga für SUPERGARNE. Diese Anleitung darf für den privaten Gebrauch verwendet werden, nicht für kommerzielle Nutzung.